



# MEDUSA

VERSION 6.2

Personal

## Guide d'Installation



---

Tous droits réservés. Toute reproduction interdite (impression, photocopie ou autre) sans l'autorisation écrite de CAD Schroer GmbH.

Malgré tout le soin apporté au contrôle de l'exactitude et de la fiabilité de cet ouvrage les informations qu'il contient ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CAD Schroer en cas de problèmes dus à des informations erronées ou à des oublis.

Marques Déposées de CAD Schroer GmbH:  
MEDUSA, STHENO

Marques Commerciales de CAD Schroer GmbH:  
MEDUSA4, STHENO/PRO, MEDEA, MPDS4

Produits et Marques de tiers :  
Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DETAIL, Pro/TOOLKIT et Windchill sont des marques déposées de PTC, Incorporated.

Tous les autres marques et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs compagnies respectives.

Août 2017

Copyright © CAD Schroer GmbH

## **Allemagne**

**CAD Schroer GmbH**  
**Fritz-Peters-Str. 11**  
**47447 Moers**

Tel. +49 2841 91 84 - 0  
Fax +49 2841 91 84 - 44  
e-mail: [info@cad-schroer.de](mailto:info@cad-schroer.de)  
[www.cad-schroer.de](http://www.cad-schroer.de)

---

# INSTALLATION

---

- Introduction.....4
- Configurations supportées .....5
- Installer MEDUSA4.....6

## Introduction

Nous vous conseillons de lire ce guide avant d'installer le logiciel MEDUSA4. Il contient des informations importantes pour installer le produit correctement.

Veuillez fermer toutes vos applications avant de commencer l'installation.

**Remarque:** Pour que MEDUSA4 fonctionne correctement, le Package Redistribuable Visual C++ 2013 doit avoir été installé (*vc\_redist\_x86.exe*). Si ce n'est pas le cas, il sera installé automatiquement lors de l'installation de MEDUSA4.

L'assistant d'installation de CSG vous guidera pendant tout le processus. Si des erreurs surviennent pendant l'installation, elles seront reportées dans le fichier *log.txt* du chemin d'installation.

## Configurations supportées

**Remarque:** Les systèmes requis pour la version personnelle sont différents de ceux de la version standard.

Système d'exploitation	Windows 7 Home Premium ou plus, 32 or 64 Bit Windows 8.1, 32 ou 64 Bit Windows 10, 32 ou 64 Bit
Mémoire recommandée	4 Go ou plus
Disque	900 Mo d'espace libre
Résolution d'écran	1400 x 900 1920 x1080 recommandé
Souris	Souris 3 boutons

## Affichage de la documentation

### Visionneuse PDF supportée

CAD Schroer	CSG PDF Viewer
Adobe Systems Incorporated	Adobe Reader® Version 10 ou plus Adobe® Acrobat® Pro Version 10 ou plus

### Navigateur Web supportés

Microsoft Corporation	Internet Explorer® <sup>1)</sup>
Mozilla Foundation	Firefox®
Google Inc.	Google Chrome™


<sup>1)</sup> avec extension PDF appropriée

**Remarque:** Microsoft Edge n'est pas supporté.

## Installer MEDUSA4

Pour procéder à l'installation, vous devez avoir les droits d'administrateur.


Après avoir démarré *medusa4\_v6\_2\_0\_windows\_personal.exe* la première fenêtre montre que les fichiers d'installation sont décompressés dans un répertoire temporaire.




Une fois les fichiers d'installation extraits, l'assistant d'installation va démarrer.

## Assistant d'Installation


Dans la première fenêtre de l'assistant d'installation, sélectionnez une langue d'installation. Vous choisirez la langue d'utilisation dans MEDUSA4 ultérieurement.




Cliquez suivant sur la fenêtre d'accueil.




Sélectionnez le dossier d'installation MEDUSA4. Assurez-vous que le nom de chemin ne contient ni espace ni caractères spéciaux. C'est pourquoi le chemin d'installation par défaut ne peut pas être *C:\Programmes* (qui conduit à *C:\Program Files* ou autres *C:\Program Files (x86)* sur systèmes 64 bit).



Sélectionnez la langue.




Sélectionnez le chemin de votre navigateur Web.






La documentation (MEDUSA4 Aide) peut être affichée dans la visionneuse CSG PDF Viewer, dans un navigateur Web ou dans Adobe Reader ®. Le réglage par défaut et recommandé est le CSG PDF Viewer.


Sélectionnez la visionneuse souhaitée.




La fenêtre suivante vous informe au sujet de votre enregistrement et de la licence.



La fenêtre suivante résume les paramètres qui vont être utilisés pour l'installation. Cliquez sur Suivant pour démarrer le processus d'installation. Après l'installation, le Master Project est créé.



Lorsque l'installation est réussie, le message suivant est affiché.  
Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant d'installation.



Une fenêtre d'enregistrement s'affiche au premier démarrage de l'application.

Après avoir rempli le formulaire et envoyé les données, vous recevez automatiquement une licence. Une connexion internet active est requise pour cela.